

Anleitung

FILZWOLLE UNI

Utensilo

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



8 – 9

Qualität:

Filzwolle uni (Gründl)
100 % Schurwolle
50 g / 50 m



10 x

Größe:

ungefilzt:

Boden ca. 43,5 cm x 52 cm,
Seitenwände ca. 43,5 cm x 29 cm

gefilzt:

Boden Außenmaße (= Maße incl. Nahtzugabe außen) ca. 32 cm x 32 cm, Innenmaß ca. 29 cm x 29 cm, Höhe ca. 18 cm

Verbrauch:

ca. 500 g Fb. 62 (petrol)

Muster:

glatt rechts: Hinr.: re M, Rückr.: li M
Perlmuster (gerade Maschenzahl):

Hinr.: zwischen den RM 1 M re und 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: zwischen den RM 1 M li und 1 M re im Wechsel str.

Maschenprobe:

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 15 R = 10 cm x 10 cm

(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 26 R = 10 cm x 10 cm

(Perlmuster, ungefilzt): 11 M x 18 R = 10 cm x 10 cm

(Perlmuster, gefilzt): 15 M x 26 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung:

Der Korb wird in 5 Teilen gestrickt. Die Pfeile in der Skizze geben die Strickrichtung an.

Boden (1x):

46 M und 2 RM anschlagen und 52 cm (= 79 R) glatt rechts str., dann die M gerade abk.

Seitenteile ohne Griff (2x):

46 M und 2 RM anschlagen und 21 cm (= 33 R) glatt rechts und 8 cm (= 14 R) im Perlmuster str.. Dann die M gerade abk., dabei das Perlmuster fortsetzen.

Seitenteile mit Griff (2x):

46 M und 2 RM anschlagen und 21 cm (= 33 R) glatt rechts str., dann im Perlmuster weiterarbeiten. Nach 1,5 cm (= 3 R) im Perlmuster in der nächsten R die mittleren 18 M abk. und in der Folgereihe über den abgeketteten M 22 M wieder anschlagen (= 52 M). Noch 5,5 cm (= 10 R) im Perlmuster str., dann die M gerade abk., dabei das Perlmuster fortsetzen.

Fertigstellung:

Die 4 Seitennähte und die Bodennähte schließen (für alle Nähte Filzwolle verwenden). ACHTUNG: Die Nähte liegen außen. Die Nähte ca. 2 cm vom Rand entfernt ausführen. Dadurch erhält das Utensilo zusätzliche Stabilität. Durch den unterschiedlichen Filzungsgrad in Breite und Höhe müssen 2 Seiten des Bodens (rechter und linker Arbeitsrand) beim Zusammennähen etwas eingehalten werden (siehe Skizze).

Filzen:

Das fertig zusammengenähte Utensilo (alleine) bei 40°C in der Waschmaschine filzen. Wählen Sie dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdrehungszahl beim Schleudern 800–1000 Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwäscheprogramm. Geben Sie etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine. Nach dem Filzen den Korb sofort in Form bringen. Damit der Boden und die Seitenwände schön gestrafft werden und die richtige Form erhalten, das Utensilo am besten über einen in der Größe passenden Karton oder Holzblock ziehen und trocknen lassen.

Abkürzungen:

- Fb. = Farbe(n)
- Hinr. = Hinreihe(n)
- Rückr. = Rückreihe(n)
- R = Reihe(n)
- M = Masche(n)
- li = links
- re = rechts
- RM = Randmasche(n)
- str. = stricken
- abk. = abketten

Skizze gefilzt: