

Filzwolle color

Topfhandschuh



Filzwolle color

Topfhandschuh



Qualität:

Filzwolle color (Gründl)

100 % Schurwolle

50 g / 50 m

Größe:

ungefilzt: Umfang: ca. 40 cm, Höhe: ca. 48 cm

gefilzt: Umfang: ca. 30 cm, Höhe: ca. 28 cm

Verbrauch: ca. 150 g Fb. 41 (grün-schwarz-multicolor)

Nadelstärke: Nadelspiel 8,0 - 9,0

Muster:

Bundmuster in Rd.: (Maschenzahl teilbar durch 2) 1 M re und 1 M li im Wechsel str.

glatt rechts in Rd.: nur re M str.

Maschenprobe

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 16 Rd. = 10 cm x 10 cm

(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 27 Rd. = 10 cm x 10 cm

Anleitung:

44 M anschlagen, auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen, zur Rd. schließen und 8 cm (= 12 Rd.) im Bundmuster str.. Anschließend den Topfhandschuh glatt rechts weiter str..

In 15 cm (= 24 Rd.) Höhe ab Beginn glatt rechts für den Daumen 9 M stilllegen und in der folgenden Rd. über den stillgelegten 9 M wieder 7 M neu anschlagen (= 42 M).

In 15,5 cm (= 25 Rd.) Höhe ab Beginn des Daumens die Spitze arbeiten. Dafür in der folgenden Rd. die letzten beiden M jeder Nadel re zus. str.. Die Abnahmen i. j. 2. Rd. wdh., bis auf jeder Nadel noch 2 bzw. 3 M übrig sind. Diese mit dem Arbeitsfaden zusammenziehen.

Für den Daumen insgesamt 18 M (= 9 stillgelegten M + je 1 M aus den 7 neu angeschlagenen M + beids. zwischen den stillgelegten M und den neu angeschlagenen M jeweils 1 M) auf das Nadelspiel auffassen und glatt rechts str.. In Höhe von 10 cm (= 16 Rd.) i. j. Rd. jeweils die letzten beiden M jeder Nadel re zus. str., bis noch 6 M insgesamt übrig sind. Die M mit dem Arbeitsfaden zusammenziehen.

Schlaufe:

17 M anschlagen und in der folgenden R wieder abk., dabei re M str.. Anfang und Ende der entstandenen Kordel mit Filzwolle an der Anschlagkante des Topfhandschuhes, gegenüber dem Daumen, annähen.

Filzen:

Den Topfhandschuh (max. 2 Stück), alleine bei 40°C in der Waschmaschine filzen. Wählen Sie dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdrehungszahl beim Schleudern 800 - 1000 Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwaschprogramm. Geben Sie etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine. Nach dem Filzen den gefilzten Topfhandschuh sofort in Form bringen (am besten in den noch feuchten

Filzwolle color

Topfhandschuh



Topfhandschuh schlüpfen) und trocknen lassen.

Tipp: Sollte der Topfhandschuh nach dem Filzen nicht gut genug gefilzt sein, den Filzvorgang noch einmal wiederholen. Sollte der Topfhandschuh zu klein sein, kann dieser im nassen Zustand noch in die gewünschte Größe gezogen werden.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n) • M = Masche(n) • R = Reihe(n) • Rd. = Runde(n) • re = rechts • li = links • wdh. = wiederholen • str. = stricken • abk. = abketten • zus. = zusammen • i. j. = in jeder • beids. = beidseitig